

# 1.) allgemeine einstellungen SYSTEM

The screenshot shows the 'Allgemeine Einrichtung' (General Setup) page for the Seagate NAS system. The browser is Internet Explorer, displaying the URL [http://192.168.0.45/admin/system\\_general.php?lang=de&lg=de&sy=001](http://192.168.0.45/admin/system_general.php?lang=de&lg=de&sy=001). The page features a navigation menu with 'SYSTEM', 'NETZWERK', 'SPEICHER', 'ZUGRIFF', and 'MEDIEN'. The 'SYSTEM' section is active, showing a sidebar with 'System' and 'Allgemeine Einrichtung' (selected). The main content area is titled 'Allgemeine Einrichtung' and contains the following settings:

- Gerätebezeichnung: BA-077670
- Gerätebeschreibung: Seagate BlackArmor NAS
- Internet-Protokoll:  HTTP  HTTPS
- Zeitzone: (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
- NTP-Dienst:  Aktivieren
- NTP-Zeitserver: pool.ntp.org
- Datum und Uhrzeit: 2011-01-28 21:06

A 'Senden' button is located at the bottom of the form.

# 2.) allgemeine einstellungen LAN

The screenshot shows the 'Dienste' (Services) page for the Seagate NAS network settings. The browser is Internet Explorer, displaying the URL [http://192.168.0.45/admin/network\\_service.php?lang=de&lg=de&no02&fbt=27](http://192.168.0.45/admin/network_service.php?lang=de&lg=de&no02&fbt=27). The page features a navigation menu with 'SYSTEM', 'NETZWERK', 'SPEICHER', 'ZUGRIFF', and 'MEDIEN'. The 'NETZWERK' section is active, showing a sidebar with 'Netzwerk' and 'Dienste' (selected). The main content area is titled 'Dienste' and contains the following settings:

- Internetzugriff:  Standard
- HTTP-Port (Standard: 80):  (Bereich: 8000 bis 8999)
- HTTPS-Port (Standard: 443):  (Bereich: 8000 bis 8999)
- FTP Dienst:  Aktivieren  Deaktivieren
- Anonymen Zugriff aktivieren:  Ja  Nein
- Port (Standard: 21):  (Bereich: 8000 bis 8999)
- SSL/TLS-Verbindung:  Aktivieren  Deaktivieren
- UPnP-Port-Forwarding für Internetzugriff und FTP Dienst:  Aktivieren  Deaktivieren
- NFS Dienst:  Aktivieren  Deaktivieren
- Zulässige IP:

At the bottom, there is a field containing '192.168.0.49' and a 'Bearbeiten' button.

### 3.) einstellung freigabe „Public“

Seagate NAS - BA-077670 - Windows Internet Explorer

http://192.168.0.45/admin/storage\_share\_manage.php?lang=de&lg=003

Willkommen admin | Hilfe | Abmelden

SYSTEM NETZWERK **SPEICHER** ZUGRIFF MEDIEN

**Speicher**

- Datenträgerverwaltung
- Datenträger
- Freigaben**
- USB-Freigaben
- Kontingent
- Download-Verwaltung
- Sicherungsmanager
- Papierkorb-Manager

**Freigaben**

Freigabe	Datenträger	CIFS	FTP	NFS	RB	MS	ES
Bernhard	DataVolume	✓	✓	✓	✓	✓	-
Home	DataVolume	✓	✓	✓	✓	✓	-
Michaela	DataVolume	✓	✓	✓	✓	✓	-
<b>Public</b>	DataVolume	✓	✓	✓	✓	✓	-
wiki	DataVolume	✓	✓	✓	✓	✓	-

### 4.) einstellung freigabe „Public“ detail 1

Seagate NAS - BA-077670 - Windows Internet Explorer

http://192.168.0.45/admin/access\_control\_shareaccess\_edit.php?id=0&lang=de&lg=a003&fbt=10

Willkommen admin | Hilfe | Abmelden

SYSTEM NETZWERK SPEICHER **ZUGRIFF** MEDIEN

**Zugriff**

- Benutzer
- Gruppen
- Ordnerfreigabe-Berechtigungen**
- USB-
- Freigabeberechtigungen
- Global Access
- Wiki-Server

**Ordnerfreigabe-Berechtigungen**

Freigabeinformationen

Name: Public

Beschreibung: Öffentlicher Ordner

Datenträger: DataVolume

Dienste: ✓ CIFS ✓ FTP ✓ NFS

Öffentlicher Zugriff:  Aktivieren

NFS-Zugriff:  Vollzugriff  Lesezugriff

Senden Abbrechen

## 5.) einstellung freigabe „Public“ detail 2

The screenshot shows the Seagate NAS administration interface in Internet Explorer. The page title is 'Seagate NAS - BA-077670'. The navigation menu includes SYSTEM, NETZWERK, **SPEICHER**, ZUGRIFF, and MEDIEN. The left sidebar shows 'Speicher' with sub-items like Datenträgerverwaltung, Freigaben, and USB-Freigaben. The main content area is titled 'Freigabe' and shows the configuration for a share named 'Public'. The 'Beschreibung' is 'Öffentlicher Ordner'. The 'Eigentümer der Freigabe' is 'admin'. Services are checked for CIFS, FTP, and NFS. There are 'Aktivieren' checkboxes for 'Papierkorb-Dienst', 'Media-Dienst', and 'Freigabe verschlüsseln'. At the bottom are 'Senden' and 'Abbrechen' buttons.

Freigabe	Public
Beschreibung	Öffentlicher Ordner
Eigentümer der Freigabe	admin (Standard: admin)
Dienste	<input checked="" type="checkbox"/> CIFS <input checked="" type="checkbox"/> FTP <input checked="" type="checkbox"/> NFS
Papierkorb-Dienst	<input type="checkbox"/> Aktivieren
Media-Dienst	<input type="checkbox"/> Aktivieren
Freigabe verschlüsseln	<input type="checkbox"/> Aktivieren

## 6.) berechtigung freigabe „Public“ -> öffentlich, vollzugriff

The screenshot shows the Seagate NAS administration interface in Internet Explorer. The page title is 'Seagate NAS - BA-077670'. The navigation menu includes SYSTEM, NETZWERK, SPEICHER, **ZUGRIFF**, and MEDIEN. The left sidebar shows 'Zugriff' with sub-items like Benutzer, Gruppen, Ordnerfreigabe-Berechtigungen, and Freigabeberechtigungen. The main content area is titled 'Ordnerfreigabe-Berechtigungen' and shows the configuration for the 'Public' share. The 'Name' is 'Public', 'Beschreibung' is 'Öffentlicher Ordner', and 'Datenträger' is 'DataVolume'. Services are checked for CIFS, FTP, and NFS. The 'Öffentlicher Zugriff' checkbox is checked. Under 'NFS-Zugriff', 'Vollzugriff' is selected. At the bottom are 'Senden' and 'Abbrechen' buttons.

Freigabeinformationen	
Name	Public
Beschreibung	Öffentlicher Ordner
Datenträger	DataVolume
Dienste	<input checked="" type="checkbox"/> CIFS <input checked="" type="checkbox"/> FTP <input checked="" type="checkbox"/> NFS
Öffentlicher Zugriff	<input checked="" type="checkbox"/> Aktivieren
NFS-Zugriff	<input checked="" type="radio"/> Vollzugriff <input type="radio"/> Lesezugriff